

KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Voraussetzungen

Um mit der KWP bnApp Version 2 arbeiten zu können, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

1. **Version 7.6** von kwp-bnWin.net
Sollten Sie den Update-Lieferschein für Version 7.6 noch nicht bekommen haben, können Sie diesen per E-Mail an office@kwpsoftware.de bei uns anfordern.
2. **Eintrag in der bnContrl.ini** (in der Sektion [KWP] den Eintrag **bnZeitAppV2=1** setzen). Ohne diesen Eintrag können die Einstellungen im Hauptsystem von kwp-bnWin.net nicht gemacht werden.
3. **Installierte und freigeschaltene KWP-Online-Module**
4. **Installierte BackendAPI**


Auf der Webseite (<https://www.kwp-app.de/>) finden Sie im unteren Bereich die Links zur BackendAPI und für die Anmeldung zum bnInfocenter. Bitte scrollen Sie bis zum Text „**In drei Schritten zu Ihrer KWP-App der zweiten Generation**“ nach unten.
5. **SQL Server**
6. **Lizenzierung von kwp-bnWin.net über Web-Lizenz**
7. Apple Smartphone/Tablet, dass min. die **iOS-Version 13 oder höher** installieren kann. (Empfohlen wird die neueste iOS-Version.)
8. Android Smartphone/Tablet, dass min. die **Android-Version 8.1** installieren kann. (Empfohlen wird die neueste Android-Version.)



KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Benutzerverwaltung im Hauptsystem

9. Der ADMIN muss unter „Verwaltung/Benutzer im Netz“ diese Einstellung treffen:



[SQL] Einstellungen

Benutzer dürfen sich nur einmal anmelden

Windows-Anmeldenamen verwenden

Benutzer dürfen sich selbst abmelden

Benutzer müssen Passwörter vergeben

mittelstarke Passwörter zulassen


nur starke Passwörter zulassen

Benutzer zwingen beim Start ein Passwort zu vergeben

OK

Abbrechen

10. Der User muss unter „Verwaltung/Benutzer im Netz“ diese Einstellung treffen:



[SQL] Passwort ändern

Ändern des Passworts

Altes Passwort:

Neues Passwort:

wiederholen:

OK

Bitte legen Sie hier Ihr Passwort fest.
 Voraussetzungen:
 - mindestens 8 Zeichen
 - mindestens eine Ziffer (0-9)
 - Klein- und Großbuchstaben (a-z, A-Z)
 - mindestens ein Sonderzeichen (z.B. +, \$, !, ?...)

E-Mail Pwd. vergessen: support@kwpsoftware.de

wiederholen: support@kwpsoftware.de


OK

Abbrechen



KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Einstellungen im Hauptsystem



Wählen Sie die am mob. Gerät verfügbaren Lohnarten aus (auch die Reihenfolge beachten, ganz oben = Default):

Tätigkeit	Lohnart	KoArt
Unproduktiv	1001;1002;1003;1350;1600;1650;2	19
Kundendienst	1000	19
Baustelle Rohmontage	1000	85
Baustelle Fertigmontage	1000	87
Fahrzeiten	1350	18

Bitte hier mit der rechten Maustaste klicken um eine neu Tätigkeit anzulegen oder zu löschen

Die Einstellungen finden Sie unter "**Journale/Montageauftragsjournal/ Einstellungen/mob. Monteur**":

1. Zugelassene Erfassungsarten

Welche Arten der Erfassung in der bnApp erlaubt sind, definieren Sie hier. Die Erfassungsarten sind in den vorhergehenden Lektionen erklärt.

2. Feste Lohnarten zulassen

Selektieren Sie, welche festen Lohnarten (Urlaub, Krank, Schule) in der App erfasst werden dürfen.

3. Allgemeines

Legen Sie fest, ob Zeitbuchungen auf nicht eingegangene und abgeschlossene Aufträge erlaubt sind und ob Pausenzeiten erfasst werden können.

Legen Sie die Tageserfassungs-Lohnart fest (wenn mit der "**Kommen- und Gehen-Funktion**" gearbeitet wird). Definieren Sie die Pausenzeiten-Lohnart.

4. Tätigkeiten

Die Tätigkeiten, die in der App bei der Zeiterfassung zur Verfügung stehen, werden hier definiert und die gewünschten Lohnarten werden zugewiesen. Um eine Tätigkeit anzulegen, klicken Sie bitte mit der **rechten** Maustaste in das Feld unterhalb der Liste (wie rechts im Bild zu sehen).

Achtung!

Die oberste Tätigkeit in der Liste ist die Default-Einstellung und wird zuerst gesetzt.



KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Installation der BackendAPI

Zur Installation der zweiten Generation der KWP-Apps, der sog. PWA-Apps (Progressive Web Apps) benötigen Sie die KWP-BackendAPI. Folgende Mindestanforderungen müssen für die Installation erfüllt sein:

- .net-Framework 4.8.0
- Lizenzierung von kwp-bnWin.net über eine Web-Lizenz
- Adminzugang zum bnInfocenter (<https://www.bninfocenter.de>)
- kwp-bnWin.net ab Version 7.6

Zur Installation der **BackendAPI** laden Sie sich die gepackte Datei **Kwp.Backend.Installer.zip** aus dem **KWP Web-Portal** herunter: Melden Sie sich unter <https://support.kwp-online.de/Default.aspx> an, wählen im Kundenbereich "**Download-Bereich**" aus und wechseln in das Verzeichnis "**Serverdienst und Module / KWP-Apps Backend**".

Alternativ können Sie die **BackendAPI** auch von unserer Webseite <https://www.kwp-app.de/> herunterladen, wie unter **Voraussetzungen** beschrieben!

Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein lokales Verzeichnis auf Ihrem Server!

Sollten Sie noch keinen Zugang zum bnInfocenter-Web haben, können Sie diesen bei unserem Vertrieb beantragen: Tel. 0871/7008-30

Starten Sie die Anwendung **Kwp.Backend.Installer.exe** und geben im folgenden Dialog den Pfad zu Ihrem Bnwin-Verzeichnis und die Zugangsdaten Ihres **Admin-Accounts des bnInfocenters** (<https://www.bninfocenter.de>) ein. Klicken Sie anschließend auf "**Installieren**". Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Dienst installiert und folgendes Verzeichnis angelegt:

C:\Program Files (x86)\KWP Informationssysteme GmbH\Backend Service

Nach der Installation der BackendAPI bitte min. 15 Minuten warten, bis die Installation, die im Hintergrund abläuft, abgeschlossen ist!



KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Installation KWP-Backend

bninfocenter Administrator Account

Pfad zum bnwin Verzeichnis (\\Server\Freigabe\bnwin)

K:\Bnwin\

Benutzername

hmeier

Kennwort

Erstelle API Link auf Relayserver...

Normale Installation

Fortgeschrittene Installation
(API Key auf RelayServer bereits vorhanden)

Installieren

Kein API Key generieren

Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen, können Sie gerne unter vertrieb@kwpsoftware.de bzw. telefonisch unter 0871/7008-30 einen kostenpflichtigen Termin mit einem unserer Techniker vereinbaren.

Eine Installation im Rahmen der Hotline ist leider nicht möglich!



KWP bnApp (Version 2) - Voraussetzungen, Einstellungen und Installation

Starten der App und Login

Nachdem Sie aus dem **Apple App Store** bzw. aus dem **Google Play Store** die **bnApp V2** heruntergeladen haben, starten Sie wie üblich die App (über Tippen auf das entsprechende Symbol).

Wenn Sie sich das allererste Mal bei der bnApp anmelden, müssen Sie Ihre Kunden-Kürzel eingeben. Das ist der ADMIN-Anmeldename unter BNINFOCENTER.de

Geben Sie nun Ihr **Anmeldekürzel** und Ihr **Passwort** ein. **Diese Anmeldeinformationen sind identisch mit Ihrem Login in kwp-bnWin.net im Hauptsystem.** Ggf. lassen Sie sich von Ihrem Administrator helfen.

Für die Funktionen der App finden Sie eine umfangreiche Lektion in unserem E-Learning-System iPrendo:
<https://kwpsoftware.iprendo.de/fw/c3RhcnRMZ0FwcDoxOTM6NzQ>

Sollten Sie noch keinen Zugang zu unseren kostenlosen Workshops in iPrendo haben, können Sie diesen hier beantragen: <https://www.kwpsoftware.de/dienstleistungen/e-learning-von-kwp/>



Commerzbank Landshut

IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut

IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer

Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822